

# CAW 20.11.2024

- **Aktuelles zu Windows und Android**
- **Nutzung der F-Tasten in Windows (F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7)**
- **Argumente für / gegen WhatsApp**
- **AirPod pro als Hörgerät mit iPhone nutzen**
- **Datensicherung auf Android Smartphone**

# CAW 20.11.2024

Bei Fehlern in Windows (Browser, Internet, etc. ) kann ein sauberer Neustart helfen.

Das passiert allerdings nicht beim normalen herunterfahren und Starten, da in den meisten Fällen die Schnellstartfunktion eingeschaltet ist, um den Rechner schneller wieder zu starten. Dabei werden die aktuellen Einstellungen gespeichert, damit der Rechner schnell wieder hochfährt. Damit taucht auch ggf. der Fehler wieder auf.

Für einen sauberen Neustart muss die Funktion „Schnellstart“ ausgeschaltet werden. Das kann in der **Systemsteuerung** unter „**Energieoptionen**“, „**Auswählen, was beim Drücken von Netzschaaltern geschehen soll**“ erfolgen, schneller geht es wenn beim herunterfahren die Umschalttaste gedrückt wird, dann wird für das erneute Hochfahren die Schnellstartfunktion einmalig ausgeschaltet.

Windows-R drücken und dann *powercfg.cpl* eingeben

# CAW 20.11.2024

Lässt sich Windows auf normalen Wegen nicht mehr bedienen, greift der Trick mit dreimaligem Neustart. Der bringt Sie nämlich in die Windows-Wiederherstellungs-umgebung, in der Sie bequem die verschiedenen Startoptionen auswählen können, unter anderem den abgesicherten Modus:

1. Ausgangsbasis ist ein komplett ausgeschalteter Computer.

2. Starten Sie Ihr Gerät und warten Sie, bis das Windows-Logo bzw. das Logo des PC-Herstellers angezeigt wird.

3. Sobald Sie das Logo sehen, halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis das Gerät heruntergefahren wird; damit unterbrechen Sie den Startvorgang

4. Schalten Sie Ihr Gerät erneut ein, und wiederholen Sie das beschriebene Prozedere mit gedrücktem Netzschalter ein zweites Mal; damit haben Sie erneut den Startvorgang abgebrochen und das merkt sich Windows.

# CAW 20.11.2024

5. Schalten Sie Ihr Gerät jetzt ein drittes Mal normal ein, also ohne den Netzschalter gedrückt zu halten. Windows sollte in diesem dritten Anlauf, nach zwei Startabbrüchen, in den automatischen Reparaturmodus booten.

[https://www.chip.de/news/Manchmal-die-letzte-Rettung-Windows-drei-Mal-neustarten\\_185434131.html](https://www.chip.de/news/Manchmal-die-letzte-Rettung-Windows-drei-Mal-neustarten_185434131.html)

6. Windows zeigt einen blauen Bildschirm an, mit dem Hinweis, dass Ihr PC nicht korrekt gestartet wurde; klicken Sie auf **Erweiterte Optionen**.

7. Hangeln Sie sich über **Problembehandlung > Erweiterte Optionen > Starteinstellungen > Neu starten** weiter.

8. Windows zeigt Ihnen jetzt die verschiedenen Startoptionen, darunter den abgesicherten Modus.

**Guten Tag liebes CAW Team,**

mein Themenvorschlag:

3 Argumente gegen WhatsApp, die die Sicherheit betreffen:

- 1) Meta Daten
- 2) Unsicheres Backup
- 3) Adressbuchabgleich

hierzu YouTube Video:

Bessere Alternative: App Signal

Viele Grüße

Sabine Haberkamp

[https://www.youtube.com/results?search\\_query=signal+sicher+](https://www.youtube.com/results?search_query=signal+sicher+)

# WhatsApp Metadaten

## **Was sind Metadaten?**

**Das sind alle Informationen über Sie außer dem Inhalt.**

Prinzipiell sammelt WhatsApp alle Daten, die Sie dort eingeben. Dazu gehören Ihr Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Ihr Status und Ihr Profilbild. Zudem liest WhatsApp Ihr Adressbuch aus und speichert diese Informationen. Ihre Nachrichten hingegen werden nicht auf den Servern des Unternehmens hinterlegt.

WhatsApp sendet bei einer Anfrage einen Bericht, der alle erfassten und gespeicherten Daten vorweisen kann.

- Der Messenger WhatsApp wird geöffnet
- Der Punkt Einstellungen ist auszuwählen
- das Konto öffnen
- die Kontoinformationen einfordern
- Nach ca. 3 Tagen liegt der Bericht vor

# WhatsApp Kontakte

Wie kann ich WhatsApp mit Kontakten synchronisieren?

1. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ des Telefons.
2. Tippen Sie in der Einstellungen-Liste auf „Konten“.
3. Wählen Sie „**WhatsApp**“ aus und tippen Sie auf „Kontosynchronisierung“.
4. Ihre **WhatsApp-Kontakte** werden nun mit **Kontakten** in Ihrem Gerätespeicher **synchronisiert**.

# WhatsApp Backup

- **Einstellungen > Chats > Chat-Backup.**

- Größe des Backup wird auf den Speicher im Google Konto angerechnet.

[https://faq.whatsapp.com/1191526044909364/?helpref=hc\\_fnav](https://faq.whatsapp.com/1191526044909364/?helpref=hc_fnav)

[https://heydata.eu/magazin/datenschutz-und-whatsapp-ist-der-messenger-signal-eine-alternative?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=PMax+Retargeting&gad\\_source=2&gclid=EAlaIQobChMIkJ30idHoiQMV71CRBR09ownDEAAYASAAEgJGI\\_D\\_BwE](https://heydata.eu/magazin/datenschutz-und-whatsapp-ist-der-messenger-signal-eine-alternative?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax+Retargeting&gad_source=2&gclid=EAlaIQobChMIkJ30idHoiQMV71CRBR09ownDEAAYASAAEgJGI_D_BwE)



Hallo CAW Team,

nutze das Mail-Programm OUTLOOK NEW und habe aus den Kontakten eine Kontaktliste erstellt. Es ist nicht möglich aus den Kontakten oder der Kontaktliste Personen zu löschen!

LG Delia Wojack

# Windows F-Tasten

Sowohl PC- als auch Notebook-Tastaturen bringen Funktionstasten mit, kurz F-Tasten. Sie reichen von F1 bis F12. Wenn Sie die Tasten betätigen, lösen Sie damit – der Name verrät es – eine Funktion aus. Was geht damit alles?

Grundsätzlich funktioniert jede der F-Tasten mit jedem Programm, das sie unterstützt. Ob und wie Ihre Anwendungen im Einzelnen auf sie reagieren, das hängt davon ab, wie ihre Programmierer sie ausgestaltet haben. Da es unzählige Programme gibt, ist es unmöglich, eine vollständige Übersicht dazu zu liefern, was F1 bis F12 leisten – wir beschränken uns heute und in den nächsten CAW auf ein paar wichtige, für Sie hoffentlich trotzdem ergiebige Beispiele.

# Windows F2-F3 Tasten

## **F3**

Mit [F3] steuern Sie das Suchfeld oben rechts im Windows Explorer an, das es dort seit Windows Vista gibt; alternativ gelingt dies mit Strg-F. Die beiden Hotkeys fördern in Webbrowsern die Suchfunktion zutage: Das trifft etwa auf Firefox zu. Dessen Suchfeld erscheint dort im unteren Fensterbereich.

Ob Windows Explorer oder Mozilla Firefox: Wollen Sie den Fokus auf Suchfeld beziehungsweise Suchfunktion entfernen, sodass Sie normal weiterarbeiten können und das Such-Feature im Falle von Firefox verschwindet, drücken Sie die Escape-Taste.

## **F4**

Ansteuern der Adressleiste im Dateieexplorer oder im Edge Browser

## **F5**

Auf dem Desktop, in Ordnern oder im Webbrowser führen Sie, wenn Sie von [F5] Gebrauch machen, eine Aktualisierung der Ansicht durch.

## **F6**

In Firefox/Chrome etwa steuern Sie mit [F6] zielsicher die Adressleiste an.

# Windows F-Tasten

## **F7**

In einem Webbrowser gedrückt, schaltet [F7] die Tastaturnavigation ein. Sie nennt sich je nach Browser ein wenig anders und dient der Barrierefreiheit. Es gelingt durch das Feature, mit den Cursor-Block-Tasten auf der Tastatur ([Oben], [Unten], [Links], [Rechts]) auf der geöffneten Webseite die Einfüge-/Cursor-Marke zu verschieben, statt hiermit wie sonst lediglich zu scrollen. Auf diese Weise markieren Sie mit der Tastatur Text und steuern Hyperlinks an, die von ihnen referenzierten Webseiten rufen Sie mit der Eingabetaste auf.

<https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-F-Tasten-erklaert-Funktionstasten-auf-der-Tastatur-optimal-nutzen-38655045.html>

**Von:** noreply@amazon.com <mgmrewards@ee.mgmresorts.com>

**An:** "raimueck@aol.com" <raimueck@aol.com>

**Gesendet:** Donnerstag, 17. Oktober 2024 um 01:13:07 MESZ

**Betreff:** A message from Amazon Customer Service

### A message from Amazon Customer Service

Hello raimueck@aol.com,

Unfortunately, we were unable to process your Amazon Prime membership payment. But don't worry, it's easy to solve & we are here to help!

Your payment failed for the following reason:

#### Declined for unknown reasons

The card was declined for an unknown reason. Please contact your card issuer for more information.

[Update Now](#)

To continue using Prime Benefits, you need to update your payment information. Make sure you update this on 3 days. Otherwise your account will be automatically lock up.


Thank you,  
Amazon Customer Service

### Need help?

If you have any questions, reach out to Customer Service for help.

[Contact Customer Service](#)

©2024 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates, Amazon.com, Inc. 410 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109.

 Amazon.com